
1 REQUISITOS DE SOFTWARE


Para o funcionamento do Actia MDVR Servidor é necessário a instalação da biblioteca .NET Framework 3.5.

Abaixo um tutorial para instalação dessa biblioteca no Windows Server:


- 1.1 Gerenciador de Servidor
- 1.1.1 Abra o "Server Manager" do seu Windows Server e clique em "Add roles and features".




1.1.2 Após a tela inicial ser exibida clique em "Next".




1.1.3 Deixe marcado a opção "Role-based or feature-bases installation" e clique em "Next".




1.1.4 Deixe marcado a opção "Select a server from the server pool" e clique em "Next".




1.1.5 Na tela "Server Roles" apenas clique em "Next".




1.1.6 Na tela "Features" selecione a feature ".NET Framework 3.5 features" conforme a imagem.




1.1.7 Selecione também a feature "HTTP Activation". Logo após, o Windows Server irá alertar que será preciso instalar outros serviços para o funcionamento da biblioteca. Clique em "Add features".




1.1.8 Marque também a opção "Non-HTTP Activation" e clique em "Next". Confira se as features marcados estão de acordo com a imagem.




1.1.9 Na tela "Web Server Role (IIS)" apenas clique em "Next".




1.1.10 Na tela "Role Services" apenas clique em "Next".




1.1.11 Na tela "Confirm installation selections" irá mostrar todas as features necessárias para a instalação da biblioteca. Marque a opção "Restart the destination server automatically if required".



1.1.12 Após o clique o Windows Server irá mostrar uma janela alertando que o servidor possa ser reiniciado automaticamente na instalação. Clique em "Yes" e em seguida clique em "Install".



1.1.13 A instalação estará em progresso, conforme a imagem.



1.1.14 Após a instalação dos serviços necessários, o Windows Server irá mostrar essa tela de instalação feita com sucesso. Caso seja necessário, reinicie o servidor.

