


1 Materiais necessários para execução do procedimento.

1.1 Materiais

Esse procedimento descreve os itens necessários para visualização e exportação de imagens das gravações obtidas pelo MDVR.

- Cartão SD e/ou HD contendo as imagens exportadas pelo MDVR;
- Software: ActiaMDVR
- Em casos de equipamentos com HD, será necessário o cabo USB de transferência original do produto (CAB10576) ou Disk Reader (PRD10726), conforme demonstrado nas imagens abaixo, respectivamente:



Atenção: O Disk Reader não acompanha o produto, necessitando ser adquirido junto à ACTIA.

- No link a seguir estará disponível um tutorial da realização deste procedimento: <https://servico.actia.com.br/arquivos/dl.php?cod=537&inline>


2 Procedimento.

2.1 Visualização das imagens do SD Card/ HD.

- 1) Acessar o programa ActiaMDVR.



- 2) Inserir a opção “local”, usuário “admin” e clicar em “OK”



- 3) Inserir o SDCard ou HD* retirado do MDVR e selecionar a opção “HDD”.



***Observações: Em casos de MDVR com HD, tendo em vista suas diferentes versões:**

Será necessário o auxílio de um cabo de transferência (CAB10576), onde o conector USB B deverá ser inserido no HD do equipamento (conforme demonstrado na imagem), e o outro conector será inserido no compartimento USB do seu computador, seguindo os exemplos:



PRD10987:


Deve-se conectar o cabo USB B no Disk Reader, e o outro conector no compartimento USB do seu computador. Posteriormente, será necessário retirar a capa de proteção traseira do PRD10726, e inseri-lo em seu HD, conforme demonstrado:



- 5) Mostrará no canto esquerdo o arquivo com as gravações do SDCard ou do HD e na opção “**Contagem**” mostrará o número 1, conforme demonstrado na imagem abaixo:




- 6) Para visualizar o que foi gravado, deve-se dar um duplo clique no arquivo e em cima do dia desejado. Feito isso, irá aparecer a imagem a seguir:



Obs: Os dias que estiverem com gravação, aparecerá uma bolinha em vermelho, conforme demonstrado acima.

- 7) Após realizar o procedimento anterior, aparecerá a seguinte imagem:




Obs: Verificar a configuração do MDVR. Na imagem acima, por exemplo, está apenas com duas câmeras.


Atenção: Com o procedimento acima realizado será possível visualizar o conteúdo do cartão, porém para deixar salvo no computador faça o procedimento a seguir.

2.2 Salvar os arquivos do cartão SD no computador.

- 1) Para exportar as informações no seu computador, deve-se clicar no ícone, conforme demonstrado na imagem abaixo e, posteriormente, clicar em “OK”.




- 2) Após a realização do procedimento anterior, aparecerá a imagem a seguir, onde deve-se selecionar o horário que deseja exportar. Exemplo: 11:00 às 11:05, e o canal desejado.




Atenção: Deve-se ter cuidado ao selecionar o tipo de exportação, já que na opção “**Standard**” e “**export**” só será possível a visualização das imagens através do Software. Na opção “**MP4**”, terás o acesso das gravações diretamente nas pastas do seu computador, podendo ser visto por qualquer plataforma de visualização de vídeo.

- 3) Após escolher as opções de exportação e clicar em “Ok”, o download do seu arquivo será realizado automaticamente, sendo possível acompanhar o status.



- 4) Assim que for completado o Download do seu arquivo, ele estará disponível em “**Completed**”, tendo acesso as informações do ID, o tempo de gravação, o formato e o local que estará armazenado em seu computador.



- 5) Completado o Download, deve-se conferir em seu computador se o arquivo está situado corretamente no local indicado na imagem acima.

Histórico de Revisões				
Revisão	Data	Alterações	Elaboração	Aprovação
01	20/03/2023	Criação do Documento	Thainara Barboza	Rodrigo Escobar